2025/10/31 21:37 1/8 FTP on a Mac

## FTP on a Mac

FTP傳輸速率快,可用於在家庭網路□LAN□和遠端□WAN□□然而,文件必須先傳輸到電腦,然後才可以打開並查看。此外,您必須知道您的網路伺服器的IP地址,才能進行連線動作,遠端連線則要確認您的路由器轉連線埠(20~21)是否有開通。



您可以在管理頁面中的系統設置 > 系統資訊 > NAS資訊內,找出您的網路伺服器的IP地址。 「本地 IP 位置」可用於您的家庭網路, []UPnP通訊埠轉發」的IP[]可用於遠端連線。



使用FTP時,我們建議您安裝一個專用的 FTP客戶端軟體。這不僅是更方便,也可以更容易管理您的帳戶和檔案。



如果您想使用FTP遠端連線,您可以設定您的路由器,使用連接埠轉發功能,將FTP的21埠轉發到網路伺服器的IP地址。否則,你只能在區域網路中使用FTP□路由器的連接埠轉發要如何設置,請參考: http://portforward.com 或參閱您的路由器說明文件。

## 設定 FTP 服務

- 1. 使用admin帳號登入網路伺服器的操作頁面。
- 2. 點選 系統設置 > FTP□
- 3. 確認您的 FTP 服務已啟動。





如果您想要使用 SSL 加密服務,請勾選「使用SSL□□

## 使用系統內建方式


- 1. 在視窗上方的工具列點選「前往 〉連接伺服器」項目,或是直接按下鍵盤上的快捷鍵□command + k□□.
- 2. 輸入 ftp:// 網絡伺服器的本地IP地址(例如□ftp://192.168.33.30□□並點選「連接」。

000	Connect to Server
Server Address:	
ftp://192.168.33.30	+ 🕞 🔻
Favorite Servers:	
? Remove	Browse

3. 選擇註冊的使用者,以及輸入你的使用者名稱及密碼,然後按一下「連接」。

***	Enter your name and password for the server "192.168.33.30".
U	Connect as: Guest Registered User
	Name: admin
	Name: admin Password:

4. 現在你可以在你的Finder中使用分享的資料夾。如要中斷,直接按下退出小圖示即可。



2025/10/31 21:37 3/8 FTP on a Mac




你也可以直接在URL中鍵入帳號與密碼連接登入,以減少提示的步驟[]URL語法範例: ftp://username:password@192.168.33.30.


## 使用FTP客戶端軟體方式

使用FTP客戶端軟體,可以更容易地管理多個帳戶,傳輸當按也方便。此外□FTP客戶端軟體提供較多的功能,如暫停,恢復,錯誤日誌,備份和更多。如果你想要使用FTP來管理您的網路伺服器資料,您可以試試FileZilla這套免費的軟體,檔然您也可以使用其它的FTP客戶端軟體。


1. 執行您的FTP客戶端軟體。在這裡我們使用 FileZilla 來作說明。




2. 選擇「檔案 > 站台管理員」□




3. 點選「新增站台」來建立的 FTP 連線設定。




4. 輸入主機(您的裝置IP位置)、連接埠(可以省略)。




5. 選擇您使用的協定(請選擇 FTP-檔案傳輸協定)。



6. 加密部份,如果您沒有選擇SSL加密,您可以忽略這一個項目,但是您如果有勾選□SSL加密」,請您要選擇「需要透過外顯示TLS的FTP□□




7. 登入型式,您如果有設定「匿名登入」,您可以選擇「匿名」選項,要不然請選擇「一般」,並輸入您要登入的使用者帳號、密碼。




8. 正常情況下,這些都是您必須設置的項目,其餘的可以不用理會。但是,如果你已經改變了FTP服務器的連接埠,那請在「連接埠」項目中輸入您所修改的埠號。

9. 完成後點選「連線」□



10. 現在, 您可以管理您的網路伺服器上的文件了。





如果您的檔案出現亂碼,請您將軟體的編碼改成UTF-8.



如果您想使用FTP遠端連線,您可以設定您的路由器,使用連接埠轉發功能,將FTP的21埠轉發到網路伺服器的IP地址。否則,你只能在區域網路中使用FTP□路由器的連接埠轉發要如何設置,請參考: http://portforward.com 或參閱您的路由器說明文件。

From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm\_ftp\_mac

Last update: 2013/09/06 08:57

